

Technique d'administration d'un scellant à trayons chez les bovins laitiers




Réseau mammite
Mastitis Network

Le lait, c'est du sérieux
We're serious about milk

Le protocole est recommandé dans le cadre d'une procédure de tarissement.

RECOMMANDATIONS :

1. Assurez-vous que l'environnement est propre et si nécessaire, que l'animal est mis sous contention.
2. Préparez tout le matériel nécessaire: bain de trayon, gants, serviettes propres, tampons alcoolisés, tubes d'antibiotique (si nécessaire), tubes de scellant.
3. Marquer la vache pour indiquer qu'elle est tarie.



ADMINISTRATION DU SCELLANT INTERNE À TRAYONS :



Étape 1

Portez des gants.




Étape 2

Videz complètement les quartiers.




Étape 3

Effectuez un bain de trayon pendant 30 secondes avec un désinfectant approuvé par Santé Canada. Essuyer soigneusement les bouts de trayons avec une serviette propre.



Étape 4

Désinfectez les extrémités des trayons à l'aide d'un tampon d'alcool 70%, en commençant par le côté le plus éloigné (suivre l'ordre illustré sur la photo).




Étape 5

Administrez **si nécessaire*** un traitement antibiotique intramammaire de tarissement. Commencez avec les trayons les plus proches de vous et terminez avec les plus éloignés. Suivre les instructions du fabricant.

* Voir fiche technique d'administration d'un traitement intramammaire chez les bovins laitiers





Étape 6

Administrez lentement le scellant en comprimant la base du trayon. Veillez à ce que cette action de compression n'interfère pas avec l'administration du contenu de la seringue. Commencez par le côté le plus rapproché.

Ne pas masser le quartier après l'injection pour empêcher la migration du scellant vers la citerne.



Étape 7

Appliquez de nouveau le bain de trayon en s'assurant de les couvrir complètement.

CONSEILS D'UTILISATION :

- Si les tubes de scellant sont froids, ne les placez pas dans de l'eau chaude, mettez-les plutôt dans votre poche.
- Utilisez une dose complète par trayon.
- Il est recommandé de compresser la base du trayon pour assurer le bon emplacement du scellant.
- Ne jamais masser les quartiers après l'injection du scellant à trayon.


POUR RETIRER LE SCELLANT À TRAYON :



Étape 1

Au moment du vêlage, retirez le scellant manuellement en exerçant une pression du haut vers le bas du trayon. Traire un minimum de 12 jets par trayon.

Ne pas utiliser la trayeuse pour retirer le scellant.



Étape 2

Pendant la première semaine après le vêlage, tirez les premiers jets afin de vérifier la présence de résidus de scellant.

GESTION DU LAIT APRÈS LE VÊLAGE

- Le lait contenant des résidus de scellant doit être jeté. Des études ont montré que dans 90% des cas, les résidus de scellant à trayons sont complètement éliminés dans les 3 à 7 jours après le vêlage.
- La consommation de lait contenant des résidus de scellant est sans danger pour les veaux.
- Renseignez-vous sur les règlements provinciaux qui régissent l'acheminement du lait vers le réservoir après le vêlage.

Les producteurs devraient toujours lire et suivre les instructions du produit et les recommandations du vétérinaire pour appliquer et retirer le scellant à trayon.



Réseau mammite
Mastitis Network

Le lait, c'est du sérieux
We're serious about milk

reseaumammite.org

Cette fiche d'information a été élaborée en collaboration avec les Producteurs laitiers du Canada.

